

هذه الدراسة هدية لأهلنا وأبناء شعبنا الصامدين في الارض المعتلة الذين يقاومون الاحتلال، و يسعون لاعداد أنفسهم لمقاومة الغزاة.

ان النفهم الحقيقي لطبيعة الصراع مع العدو الصهيوني داخل الأرض المحتلة ، يتجسد بتراكم مجموعة الجهود والنضالات المتواضعة التي يبذلها مناضلونا في الداخل وهم يعتمدون على امكاناتهم الذائية .

وإن السرّية في العمل والاعتماد على الذات وعلى المجموعة المقاتلة، تساعد على تحقيق المزيد من الانتصارات، وتحافظ على استمرار المواجهة واشغال العدو في حرب يومية خاصرة بالنسبة له!.

ومن أجل الاستخادة من تجاربنا، لا بد لنا من تقديم هذه الدراسة «. هندسة المتنسة المتنسة المتنسة عند المتنسة المتنسب المتنسب المتنسب المتنسبة المتنسبة المتنسبة الوصول للمزيد من الانتصارات.

لقد كانت تجربة صيد خبراء المتفجرات الصهاينة، من التجارب ذات الأهمية لما كان لها من نتائج اربكت العدو بالداخل، وانعكست على مجمل نشاطاته الأهمية لما كان لها من نتائج اربكت العدو بالداخل، وانعكست على مجمل نشاطاته الامنية والاقتصادية والاجتماعية، حتى بات المستوطن الصهيوني يعيش في جومن القلق والذعر انعكس في زيادة حدة التناقض بين المستوطنين الصهايئة ورجال الامن الفلق والذعر انعكس في زيادة حدة التناقض بين المستوطنين الصهايئة ورجال الامن الذين فشلوا في تحقيق وعودهم بوقف النشاطات الفدائية.

ومن أجل هؤلاء، الصامدين من الأهل الذين يُصعدون درجة نضالهم ووسائل قشالهم نـقدم هذه الدراسات، لتنفعهم وترشدهم الى أكثر الاساليب عنفاً وتأثيراً في زعزعة الكيان الصهيوني... وانها كثورة حتى النصر..

# هندسة المتفجرات

تلعب هندسة المتفجرات دوراً بارزاً في العمل العسكري والتوري، ولا شك أن الدور الذي تلعب هذه المتفجرات في العمل السري مهم للغاية اذ يعتمد التوار على المواجهة الغير المكثوفة، والعبوات الموقوتة، والعبوات المشركة، وضرب المرافق العسكرية والمدنية لارباك قوات العدو وانهاك قواه ولشل قدرته على المبادرة. لذا تسعى الحركات الثورية باستمرار الى تطوير قدراتها في حقل علم المتفجرات من تصنيع واستخدام، وتمويد.

ونتيجة للجهود التي بذلت وتبذل في الثورة الفلسطينية بكافة فصائلها أمكن تطوير علم المنتفجرات على أكثر من سبيل، فمن علم المنتفجرات على أكثر من سبيل، فمن العبوات الى حشوات الذخائر والقنابل والالغام الى استخدام المتفجرات في حفر الحنادى والانفاق وتمهيد الطرق الى غير ذلك من نواح متعددة.

ونحن في سعينا الى تطوير هذه المعرفة نقدم هذه المعلومات ذات الأهمية الحيوية الاخواقت المقاتلين في الشورة الفلسطينية ولثوارنا وأبناء شعبنا في الارض المحتلة الذي يقاومون الاحتلال ويسعون لاعداد أنفسهم لمقاومة الوجود الصهيوني.

وهذه الدراسة عن المتفجرات والتعريفات والتصنيفات والمواصفات والاستخدامات الخاصة بها والتي تبدأ بشرح الاصطلاحات المهمة في هذا الخفل.

تسهل على القارىء فهم هذا العلم ساعين الى المساهمة في وضع فهم موحد لاصطلاحات وهندسة المتفجرات.

ان هذه الدراسة هي نتيجة لمزيج من المعرفة الناجة عن الدراسة والمعرفة الماجة عن
 الخبرة العملية التي تم اكتسابها عبر سنين النضال الطويل ضد العدو الصهيوني.. وانها
 لثورة حتى النصر.

## ظهور البارود والمتفجرات

حوالي سنة ١٢٥٠ ميلادية عرف ملح البارود في أورو با، ولم يعرف بالذات من اكتشف هذه المادة. وملح البارود هوعبارة عن «الملح الصخري» «و يسمى عملها نترات الصوديوم» و بعد ذلك التاريخ بسبعين سنة اكتشف احدهم بأن هذه المادة اذا اشتعلت في حيز محدود فستولد قوة دافعة خطرة، و يعتبر هذا الاكتشاف الاأساس في صنع الأسلحة النارية، والمتفجرات الاخرى. ولكن المشكلة لم تبق مند حد اكتشاف ملح البارود نفسه بل تعدت الى ايجاد وصنع حيز قوي ومنتظم الشكل للحصول على أفضل النتائج من القوة النائجة من اشتعال ملح البارود، وهنا اتجه الشفيكير الى مبعدن الحديد الذي كانت تصنع منه السيوف والمهمات الاخرى، والمشكلة الثانية هي كيف يمكن ايصال النار الى ملح البارود وهو داخل الحيز المحمور، ومما أحدث ثورة فنية في هـذا المجال هـو اخـــراع عملية سكب الحديد وتنقيته من الشوائب الاخرى ثم وضعه في أفران حشى ينصهر، وتمريره ضمن قوالب من الطين و بالاشكال المطلوبة، اما مشكلة الاشتمال لملح البيارود فيقد حلت باستعمال ما يسمى بـ «السؤناد» أو القدحة وهي طريقة معروفة في بلادنا وحييث تستحمل الشعال الغليون أو السجائر. كما أن فكرة صنع القدوحات جاءت من استعمال الحيارة التي قلنا عنها بأنها أول سلاح استخدمه الانسان.

أما كيف طور الانسان الأسلحة النارية ، فقد حصل في البداية على الحيز الضيق وهو ما نسسب هالمسامبورة » أو «السبطانة » وحصل على ملح البارود ، وتمكن من ايجاد وسيلة الاشتحال وحصل على المقذوف ، وجمع كل ذلك ليخرج بنظام «الاسلحة النارية » المروفة الآن.

## معلومات عامة

# (أ) المتفجرات كعوامل تخريب وسلاح في حرب العصابات: ــ

تعتبر المتفجرات أفضل سلاح للتدمير ولحرب العصابات، لفعاليتها العالية وهي دراماتيكية في عملها، لأنها السلاح الأكثر فعالية في تدمير المعدات والتركيبات والأهداف الأخرى، حيث المها اقوى من أي سلاح آخر في تدمير التركيبات أو الآلات الشقيلة المتماكنة والغير قابلة للاحتراق.

والمقاتل يجب أن يعتني بطريقة الحصول على المادة والتخزين ووضع واطلاق المتفجرات، حيث اذا ما وضعت المتفجرات خارج الاماكن المخصصة لها فان العدو سوف يكتشف بسهولة محاولات التفجير و بهذا يمكنه اتخاذ احتياطاته.

ومن المسكن عمل المتفجرات بشكل قوالب، وتلوينها بحيث تشبه الفحم أو الخشب، أو أبة مادة أخرى، و ذلك لتمويهها وتسهيل مرورها، وعندما يراد تدمير هدف ما، فانه قبل ذلك يتوجب أن يسبقه دراسة حول هذا الهدف وتسهيلات الوصول اليه.

## (ب) طريقة عمل المتفجرات:\_

مادة المتفجرات ليست مادة سحرية، انها هي عبارة هن مادة صلبة أو سائلة وهي عندما تشعرض الى صدمة أو حرارة فانها تتفاعل قورياً مكوّنة حجماً كبيراً من الغاز و يضاعف مرات كشيرة عن حجم المادة الأصلي، وهذا التفاعل الكيماوي يولد حرارة بما يزيد في تمدد الغازات المحررة ولا بلا من أن نلاحظ بأن الغازات تتحرر بشكل مفاجي، جداً، ربما في جزء من الألف من الشانية، ثم تتمدد لكي تنتشر مندفعة في كافة الاتجاهات. وهذا الفدفع الفجائي ياتي بطريقة يجعلها تولد ضغطاً مرتفعاً يصل الى تصف مليون باوند للائش المربع أي ما يعادل ثلاثين طفراً لكل سنتيمترمر بع، وفي مقارنة فمذا الفيغط بغضط البخار الخارج من طنجرة الضعط نجد انه لا يتعدى عدة مثات قليلة من الباوندات قلائش المربع.

(ج) انواع المتفجرات: -

ان السرعة التي تتحول فيها المادة المتفجرة الى مواد غازية «غازات» تختلف اختلافاً كبيراً من مادة الى أخرى وقد تم التعارف على هذه النوعية من المتفجرات وهي:

(٢) التفجرات الضعيفة القوة. (١) المضجرات العالية القوة.

قوة الانفجار:

الطاقة الكلية للمادة التفجرة هي بجموع قوتي الانشطار والدفع للمقارنة بين مواد منفجرة مُتلفة لان قوة تفجير ال تي. ان. تي تؤخذ كوحدة وتقارن بها المواد المتفجرة الاخرى أما الى اعلى او اقل من ذلك فمثلاً عامل انفجار مادة سي -- ٤ هو ١٥٣٠ مقارنة بال تي. ان. تي.

## امتصاص الرطوبة:

هبذا الاصبطبلاح يشيرانى قابلية المادة المتفجرة لامتصاص الرطوبة والاحتفاط بهاء وكلما قلت قابلية المادة المتضبرة لامتصاص الرطوبة فان نوعيتها تكون أجود.

الكفاءة النسبية: ـ ترتبط بقوة الانفجار،

الحساسية: الله المادة المتضجرة الجيدة يجب أن لا تنفجر تنبجة صدمات ميكانيكية تشمرض لها اثناء النقل والاستعمال. كما انها يجب ان لا تنفجر اذا ما اطلقت عليها النار من البندقية أو المسلس. ومن جهة اخرى فانها يجب أن تكون قابلة جداً للانفجار تحت تأثير الصواعق أو البواديء

سرعة الانفجار: \_ تعتمد على القوة الانشطارية.

المتفجرات العسكرية والتجارية: --

مواصفات المواد المتفجرة الرئيسية: -

تعشر فسيسما على جمدولاً يبين مقارنة بين بعض هذه المواد التي تستعمل. وبعض هذه المواد بالرغم من اتها كلها تستخدم إلا أن إستخداماتها تختلف حسب الهدف، فعثلاً كلما زاد معامل الكفاءة النسبية كلما كانت المادة احسن في استعمالها في قطع الفولاذ أو الكوتكريت.

اما بالنسبة للمتفجرات الضعيفة فان التركيب الكيماوي: حجم الحبيبات والضغط الجدوي ... النح. لما تأثير مباشر على عامل ومستوى الاشتعال عما يجعل من الصعب جدولة هذه

١ للتلجرات القوية العسكرية \* المتفجرات التفعيرية: -

ان هـله المستفجرات يفضل استعمامًا في التلعير والتخريب وهي قوية جداً ولما مواصفات

جيدة تجعلها لا تتأثر كثيراً بالتداول والتعامل الحنشن، حيث سوف نقدم وصفاً لبعضها:

تي. ان. تي:--

مِكن تحميع هذه المادة من التولوين؛ حامض الكبريتيك وحامض النيتريك، وهي مادة مشفجرة ذات كفاءة عالية جداً حيث تصل فيها سرعة الانفجار الى ٢١٠٠٠ قدم/ ثانية، وهي ملائمة جدأ لقطع الفولاذ وتدمير الكونكريت وكذلك لاعمال النسف الاخرى.

ان مادة الـ تي. ان. تي. تشخذ كوحدة لقياس عامل الكفامة النسبية وهي غير جساسة للصدمة ولا تنفجر لمجرد اصطدامها بطلقة، ولكنها قد تنفجر اذا ما تعرضت لتيران متواصلة من بندقية آلية.

ولمون الساتسي. ان. تي. يتراوح بين الأصغر والبرتقالي و يتأثر لونه بعامل الوقت ونقاوته انه بالمرري و يشوقر في التداول بشكل قوالب مضغوطة أو (بَرَش) وبكن صهره بواسطة البخار أو الحسام المائي وهويشتعل على درجة حرارة ٢٦٦ أفهرنهايت (١٣٠) وكميات قليلة منه تشتعل دون خطر الانفجار لغاية وزن رطل اتكليزي وأحد... والـ تي. ان. تي. مادة سامة يجب ان لا يُبلع غباره بكميات، ولا يجب السماح له للا تصال بالجلد لقترة طويلة أما الغازات النائجة عن انفجاره فهي ايضاً غازات سامة.

وان الـ تـي. ان. تـي. مادة ثباتيتها عالية جداً حبث أمكن تخزيته لفترة ٢٠ عاماً دون ان تشغير مواصفاته، وهو غير قابل لامتصاص الرطوبة وملائم جداً للتفجيرات تحت الماء حيث لا يذوب في الماء.

تركيبات سي ٤٠٣: -

عادة ماتسمي هذه الادؤبالمتفجرات البلاستيكية، ويمكن هبر هذه الخاصية وضعها بشكل ملاصق تماماً للهدف الآن المادة الرئيسية في هذا التركيب هي مادة الرأن دي. اكس (الهيكــــرجين) أن المدأر. دي. أكس وقوته التفجيرية أقوى من من من الدني. أن. تي. لكن حساسيته للانفجار عالية جداً مما يحتم استعماله بالخلط مع مواد اخرى تخفف من حساسيته.

## ترکیب سی ــ ۳:

البشركيب لحله المادة هو ٧٠٪ من الرأر. دي. اكس. ٢٠٪ من (تي. الله تيء دي. الله تي، ميم. ان. تي) والزيت، بالإضافة الى مركبات احرى لان قوته اعلى من الدي. ان، ثي. وسرعة النفجاره اعلى ايضاً (٢٠٠٠ و٢٠) قدم/ الش ولونه اصطربوتقائي ذو والحة عيرة ينتقل فيه الزيت الى السطح لكن ذلك لا يؤثر على خواصه التضجيرية لكن هند مسكه بالهد فان ذلك يترك

لوباً اصغر عليها تصعب إزالته ومكن حرق كسياستامينيونامنه دون خطر الانفجار لكن اذا كانت الكسيات اكبر فيان الاشتعال يؤدي الى الانفجار ويحافظ على خواصه البلاستيكية بين ٢٠ فهرنهايت ــ ١٢٥ ف اي من (٣٠ ــ ٥٠).

ولا ينصح باستعماله في التفجير داخل مناطق مغلقة وذلك لان الفازات التي تنتج عنه هي غمازات سنامة وهو غير قابل اللذو بان في الماء مما يسمح باستعماله في التفجيرات تحت الماء ويمكن تفجيره بواسطة الصاعق العادي أو الفتيل المتفجر.

## نبترات النشما (لينروستارنش): مد

تخطط أي صادة من نشرات النشا مع نترات الباريوم والصوديوم لتكوين مادة ما يسمى بشتروستارتش وهي مادة مضجرة صنعت لتخفيف سرعة وانفجار مادة الرتي. ان, تي. حيث ان سرعتها الانفجارية أقل (حوالي ٢٠٠٠ره ١ قدم/ ث) وقوتها الانفجارية أقل أيضاً.

لوقه رمادي فضي مسحوق حيث يتم ضغطه في قوالب أنه أكثر حساسية للشعلة للاحتكاك وللصدمة من الدين. ان ين لا ينفجر بالطلقة، ويمكن حرق كميات صغيرة منه ون ان ينفجر الطلقة، ويمكن حرق كميات صغيرة منه ون ان ينفجر أنه قابل لامتصاص الرطوبة شيئاً ماء لذلك أذا ما أريد استحماله في التفجيرات تحت الماء في حيث المنازات الناقة ومواصفات خاصة كما لا يجب استخدامه في التضجيرات في جو مغلق وذلك لكون الغازات الناتجه عنه غازات مامة.

## فيترات الاعونيوم: \_

بحكن تصنيف ضمن المتفجرات القوية وذلك لقابليته للانفجار إلا أن سرعة إنقجاره منخفضة (٢٦٠٠ قدم/ ث) وحساسيته للصدمة والاحتكاك والشعلة قليلة جداً وهويستخدم كسادة اضافية للمواد المتفجرة العالية، واذا ما أريد استعماله لوحده فيجب استعمال صاعق + مكبر لموجة التفجير (بوستر) وهو عبارة عن مادة متفجرة.

## ترکیب س ـــ 1:ـــ

بختلف عن سابقه بان نسبة الدأر. دي. اكس اعل وان هذه المادة هي العامل الوحيد المشترك بين هذه المادة وسابقتها، حيث يدخل في تكوينه نيبة قليلة من زيت المحركات (١٥ \_ المشترك بين هذه المادة وسابقتها، حيث يدخل في تكوينه نيبة قليلة من زيت المحركات (١٥ \_ SAB) (زيت خفيف) ديالاضافة الل مكونات اخرى وقوته الانفجارية اعلى من تركيب الاسوسة، كما ان سرعة الانفجار فيه أعلى أما بالنسبة للمسامية الثابتة والذاتية فاتها تشابه بسكل عام مع السسية الانفجار فيه أعلى أما بالنسبة للمسامية اللون لاة رائمة لما ولا يرشع بشكل عام مع السسية عوسها، وسي مادة بلاستيكية بين ه ولغاية علم ومكن منها الزيت وهي مادة غرسامة نعافظ على خواصها البلاستيكية بين ه ولغاية علم ومكن نتفجيره بواسطة صاعق عادى أو فتيل مضير.

الثينريتول :\_

ان المكون الرئيسي لمادة التيترينول هو التيتريل، حيث أن هذه المادة هي مادة قوية جداً وذات حساسية عالية ولكي نخفف من حساسيتها فابنا نخلطها مع مادة أل تي. أن. تي، ولون هذه المادة اصفر لامع ، كما أنه يشه أل تي. أن. تي، من حيث المواصفات الاخرى كالثبائية، ويكن حرقه بكميات صفيرة دون خطر الانفجار.

نترات الامونيوم : ـــ

هـ قده المادة ذات حساسية عالية وهي تنفجر بعد انفجار الصاعق وتقوم باعظاء موجة تفجير حالية جداً وتنقوم بتفجير نترات الامونيوم، وهي مادة بيضاء بلورية قتص الرطوبة بشكل عالي لذلك فهي عادة تُعلب في علب معدتية و يتم تلحيمها جهداً.

وحبّهم البوستر المستعمل يكون بمدل ٢٠٪ من الحبهم الكامل في عده الحالة تكون سرعة انفجار هذه العبوة حوالي (١٩٠٠٠ قدم/ ث)، حيث أن البوستر هو الذي يزيد في هذه السرعة. اما الفازات الناتجة عن انفيجار تترات الامونيوم فهي غازات سامة.

وفي حالة استخدام نفرات الامونيوم يجب أن توضع في وعاء عكم لا يوجد فيه أي ثقب وذلك لان هذه المادة تمتم للرطوبة الجوبحيث أنه بعد ٧ ساعات من التعرض للرطوبة تفقد فعاليتها في الانفجار.

المتفجرات التجارية :-

ان المتضجرات التي سوف تشعرض لها الآن تُستخدم في بناء الطرق والمناجم والزراعة وغيرها من الأعمال المدنية ، و يشكل الديناميت أكبر وأهم مادة تستعمل في هذا المجال وجا ان كل أنواع الديناميت تدخيل في تركيبها عادة ألتيتروغليسرين المآفت اسوف تتعرض لهذه المادة قبل التعرض للديناميت •

(أ) النيتروغليسرين: ...

السرمز العينة: (C3H5(NO3)3)

وعكن تحضير هذه المادة بمعالجة الجليسيرين مع مزيج حامضي من حامض التيتريك والكبريتيك كما ويكن المعمول على الجليسرين اثناء حملية انتاج الصابون (النيتروغليسيرين) وهو: مبارة هن سائل كثيف لونه بين اصغر صافي الى بني بعض الثيء، ذو طاقة طاقة حالية للانفجار (سرعة الانفجار ١٠٤٠٠ قدم/ ث) وذو حساسية عالية جداً للانفجار بالصدمة، حيث يكن حرق كميات صغيرة جداً من النيتروغليسيرين، ولكن الخطر من الانفجار موجودة مهما كانت انكمية صغيرة ولكن يتجمد النيتروغليسيرين عل ٥٠٥ (حوالي ١٢ تحت الصغر)

وفي عدّه الحالة تقل حساسيته للانفجار.

وعند الالتماس مع الجلد فانه قد يسبب تسمماً تكون ظاهرته عبارة عن صداع شديد وهو لا يذوب في الماء.

(ب) الديناميت: -

همناك عدة أنواع من الديناميت التي تستعمل بشكل عادي وكل منها يختلف عن الآخر في وصفد أو أكثر، و بعض المواصفات الرئيسية هي القوة والكثافة والسرعة والمقاومة للماء والدخان الناتج عن الانفجار. وتذكر على سبيل المثال ثلاثة أتواع رئيسية لديناميت: —

(١) الديناميت المتقيم: -

وهـ و يحـدوي في تكويت فقط على مادة النيتروغليسيرين حيث يخلط النيتروغليسيرين مادة تقلل مـن درجـ الـتـجـميـد يـتـم امـتـصاصها من قبل خليط من مواد كريونية كالجوز مع لب الحنــــــــ الخ، ورجا يحتوى ايضاً على مادة مؤكــدة كنترات الصوديوم.

(٢) ديناميت الامونيسان -

. إن هذا النوع من الديناميتَ/ ألنيتروغليسيرين على كسيات مختلفة من نيترات الامونيوم.

(٣) الديناميت الجبلا ثيني: -

يشم تحضيره باذابة تيترو القطن (أو السيليلون) في مادة النيتروغليسيرين و يضاف الى هذا الدريج مواد منشجة للطاقة، كما ان كل الأنواع السابقة من الديناميت التي ذكرناها يمكن تقسيمها الى درجات اخرى.

وقوة الديناميت يشار اليها طهماً بمحتوياته من الطاقة. أما بالنسبة للديناميت المستقيم قان قوتة تقاس بنب التتروفليسيرين الموجودة فية فاذا قيل مثلا ان هذا الديناميت ٤٠٪ قانة يعني البة يحسوي على تسبة ٤٠٪ من النوتروغليسيرين ، وأما بقية أنواع الديناميث فانها تقاس قونها مقارنة بالديناميت المستقيم ٠

وهمتاك شيء يجب ان نشذكره جيداً وهو ان قوة الديناميت مثلاً ١٠٪ لا تعني مطلقاً انها ضعف قوة ديناميت ٢٠٪ وذلك لأنه عندما تضاعف نسبة النيتروغليسيرين فائك تضيف اليه مواد اخرى منتجة للطاقة فتكون النسبة غير عددية.

وتشراوم سرعة الانفجار في الديناميت من ٢٠٠٠ - ٢٣٠٠٠ قدم/ ثانية، والديناميت بستبر من وجهة النظر العسكرية مادة غير ثابتة وذلك لأن مادة النيتروغليسيرين تميل نحو القهاب الى السطح منفصلة عن بقية المكوفات لذا يجب محاولة وضعها بشكل افتي (اصابع المليناميت) وتقليبها كل ثلاثين يوماً لأن الديناميت يقاوم التجمد على درجات الحرارة

المسخفضة ولكن اذا ما تم تعرف لفترات طويلة على درجات حرارة منخفضة فاته قد يتجمد فيضفد حساسيته للانفجار وبذلك اذا ما تم تفجيره فان التفجير يكون غير كامل وقعالجته يكن وضعه في الهواء على درجة حرارة ٣٧م ولكنه في هذه الحالة يصبح حساس جداً للانفجار و بشكل عطورة في التعامل معه.

وهناك جهاز لمعالجة الديناميت المجمد حيث أن هذا يعمل بالماء، فتوضع أصابع الديناميت في الغرفة المخصصة لها، ثم يدخل اليها الماء على درجة حرارة جسم الاتسان (١٦٧م) في غرفة الديناميت وهنا يجب أن يدخل المواء وعرسول كل أصبع من أصابع الديناميت المتجمدة لان كل أنواع الديناميت حساسة للانفجار و يكفي اطلاق النار عليها لكي تنفجر.

أما الديساميت الجيلاتيني فهولا يتأثر بالرطوبة ومكن استخدامه بسهوله في التضجيرات تحت الماء، و بالنسبة للديناميت المستقيم فانه يمكن استعماله تحت الماء طالما ان الورق المشبع بالشمع الذي يحيط بالاصبع ما زال بحالة محمتازة، ولا ينصح تركه تحت الماء لاكثر من ٢٤ سماعة، حيث ان نترات الامونيوم أحد المكونات الاساسية في الديناميت الاموني بذوب في الماء وعص الرطوبة بسهولة.

## (ج) الجيلاتين الصاعق: \_

## (٣) المتفجرات الضعيفة : --

ان هذه المتفجرات تشتغل أكثر مما تنفجر، ولهذا السبب فانها فيرملانمة لاعمال النسف والشلعير وهي تستخدم فقط لاعمال النسف وكسر الصخور حيث ان لها خاصية في الاشتعال السريع وتكوين كسية كبيرة من العازات لانها تفتت الصخور الى قطع كبيرة، واستعمالها الرئيسي يكون كحشوات دافعة ومكن تفريغ الفخيرة منها واستعمالها في تحضير قنايل من الأنابيب الرصاصية أو النحاسية.

اما المادتان الرئيسيتان لمذه المتفجرات هما البارود الاسود والبارود اللادخاني.

## (أ) البارود الأسود: \_\_

والبيارود الاسود هو هبيارة عن خليط من ١٠٪ كبريت و١٠٪ فحم نبائي بالاضافة الى ٥٧٪ نشرات البوتياسيوم و يتم تصنيعه بشكل حبيبات أو اقراص وسرحة الاشتعال تعتمد على حجم المبيبات وهويستعمل في تفتيت الصخور في متاجم الفحم وفي الالعاب النارية وفيوزات


التوقيت.

وهذا البارود يمتحس الرطوية لذلك يجب عزله عن الجوباستعمال اوراق مشبعة بالشمع و يضغمل ايضماً استعماله بشكل اقراص، وهوحساس جداً للشرارة او اللهب ولا يجب تخزينه مطلقاً مع المتخبرات القوية وعكن اشعاله بواسطة فيوز توقيت أو بواسطة وسيلة كهربائية.

(ب) البارود اللادخاني :-

تستعمل هذه المادة كعشوات دافعة اسمها لا يدل عليها وذلك لانها تعطي دخاناً لدى الاشتمال، وللحصول عليه تذاب مادة النيتروسليلوز في مذيب ولا يهم اذا افيف اليها المسيتروخليسيرين، أو لا، وعكن تصنيعه بشكل صفائح رقيقة أوعمي أو حبيبات أو بشكل اسطوائي منفوب من الداخل. الخ. و بالرغم من ان البارود اللادخاني لا يذوب في الماه إلا أن قابل لامتصاص الرطوبة من الجوولذا يجب الاحتياط بتغليفها جيداً لان حساسيتها للشطة أثل من حساسية انبارود الاسود، للما يجب استعمال خليط يجعلها تشتمل فيما لوقمت تعبئتها في الثنابل الشعبة.

## وووو






قوالب سي ٣ الشكل (٢)



الشكل (٢) قوالب سي ١



المقصود هذا اطلاق اسم (البواديء) هو تلك التي تستممل في بدء العبوات المتفجرة وتلخص بشكل عام الى:

## (أ) فيوز الامان (فتيل الامان) : -

يستعمل لنقل الشعلة نقلاً مستمراً ومتجانساً الى عبوة متفجرة حساسة للشرارة مما يسمح للشخص الذي يقوم بعملية التفجير بالانسحاب الى مكان أمين قبل ان تتم عملية التفجير.

وهيذا النفستيسل يتكون من البارود الاسود المغطى بطبقات من القطن والاسفلت (الزفت) وقماش مشيع بالشمع لتغطيته من الخارج. وكل هذه التجهيزات تجعله مقاوم للماء.

يكن تصنيع هذا الفتيل بحيث يكون له سرعات اشتعال مختلفة ، الا انه بشكل عام هناك نوعان (الفتيل البطيء) ، (الفتيل السريع) ، فالفتيل البطيء يشتعل على سرعة ٣٠ - ١٠ ثانية / قدم أي من ١ - ٥١ در١ ث / سم كما ان سرعة الاشتعال تختلف مع اختلاف الضغط الجوي ومع ظروف التخزين و يتم تصنيعه في عدة الوان اهمها البرتقائي والابيض والاسود ، لكن توجد ملاحظة مهيمة جداً وهي ان التعرف على الفتيل لا يكون ابداً عبر لون الشريط حيث هناك فينائل ذات اشتعال فوري تشبه في لونها فتائل الامان ، لذاوللتا كنيب تحديد سرعة اشتعال الفتيل بالتجربة ، حيث نتم قص قطعة منه وتقاس فترة اشتعالها .

وفسيل الاسان يمكن اشعاله بواسطة أي مصدر لهب أو شرارة ولاحقاً سوف تجد تعليمات حول طرق استعمال الفتيل.

### (ب) الشعلة الكهرباثية: ـــ

تستحسل الشعلة الكهر بائية لاشعال المتفجرات الضعيفة كهر بائياً وقطرها يعادل تقريباً إ/ ١ انش وطوف من إ/ بـ ٣٠ انش في انسوب معدني سغلق من طرف واحد ويحتوي على حبيبات قليلة من مادة (أو نعليط) حارقة وحساسة للحرارة واللهب، وعندما يصل التبار الكهر بائي فإن المادة أو اخليط داخل الاتبوب المعدني تشتمل، مما يدفعها الى شطر هذا الاتبوب و يندفع اللهب الى الخارج مما يشمل المادة المتفجرة الضعيفة.

#### (ج) الكبسولات: \_\_\_\_

تحشوي الكبسولة على كميات قليلة من فولنات الزئبق أو أي مادة متفجرة اخرى حيث

عندما لا تعود هناك حاجة للمتفجرات او ان تكون هناك امكانية انتقالها الى ايدى العدو، عندئذ يجب اتلافها.

## (أ) اتلاف المتفجرات الناسفة:...

معظم المتفجرات، باستثناء الصواعق يمكن اتلافها بواسطة حرقها، لذلك عند اتلافها نختار مكان امين ومناسب يكون معزولا عن السكان ولا يسبب لهم او للمستلكات اى اضرار، وذلك براعاة المافة الامنية.

كذلك من الاجراءات الاخرى انه فقط يتم اتلاف نوع واحد من المتفجرات في كل مره ولا يجب الخلط ابدا، كما ويجب التأكد من عدم وجود اى صاعق مع المتفجرات التي تريد اتلافها بواسطة الحرق، كما يجب ان لا يجري حرق المتفجرات في صناديق او في حفر عميقه، أن الكمية المسموح بها يجب ان لا تشجاوز المشة باوند لكل دفعه توضع فوق اوراق او اي مادة قابلة للاشتمال فوق سطح الارض، كما يجب عدم الذهاب الى مكان الاتلاف طالما نشاهد لمبا او دخانًا، و بالنسبة لمتفجرات النيتروجليسيرين فان حساسيتها تزداد بزيادة الحرارة ( الديناميت ) وبما ان بعض المتفجرات تشتعل بصعوبة لذلك يجب وضعها فوق غده من المواد القابلة للاشتعال كالخشب والنجارة او الورق....الغ ويمكن اضافة مادة الكيروسين عليها، ولا يجب اشعال المادة المتفجرة مباشرة، بل يجب اشعال المواد التي ترتكز عليها المتفجرات لكي تعطى الوقت الكافي للشخص الذي يشرف على عملية التفجير بالاتسحاب الى مكان آمن قبل ان تصل النار الى المواد المتنفجرة. وكل التفجرات بشكل عام حساسه للصدمة على درجات الحرارة العالية، لذلك يجب عدم الدعس على هذه المواد التي لم تشتعل ولا على الرماد حتى تبرد كليا، وعندما يشم حرق اي مادة متفجرة فيجب قلب الارض التي تم فيها الحرق وحرثها، ذلك لاتها تترك نشيجة الحرق املاحا جذابة لكنها سامة للكائنات الحية. اما المواد المتفجرة القابلة للذوبان في الماء فبانينا نضيف اليها الماء بعد احراقها مثل البارود الاسود ونيترات الامونيوم لابطال مفعولها تمامًا. والمواد المتفجرة التي تغيرت مواصفاتها هي اخطر بكثير من المواد المتفجرة العادية في الـتعامل معها وتداولها. فقط الاشخاص ذوى الحبرة العالية في التعامل مع المتفجرات يستطيعون تـداول المـتـفـجـرات النيـتروغليـــيرينه ، الازيد، الفولنات، البيكرات او اي مادة غير معروفة الهوية. وتوضع المتفجرات المراد اتلافها على طبقة من المواد القابلة للاشتعال، اما الصناديق الـــــي كانت فيها المتفجرات او علب الكرتون او الاوراق التي كان ملفوفا فيها فيجب معاملتها

#### (٢) مفاوية العباعق:...

ان المقايمة الكلية للمسواعق في دائرة كهربائية بتاتس نسياً (طرديا) بازدياد عدد العسواعق في الدورة الكهربائية . حيث أن التيار يجب أنّ بم عبر عدد من اسلاك الصواعق لفا تكون القايمة الكلية لعشرة صواعق خاصة مومولة بالتوازي :

۲۰ ۲ ۳ تو دأيور

مثال حسابي تـــ

افرض دائرة كهربائية تحوى على عشرة صواعق متصلة بطريقة التوازى بواسطة سلك عبار ٢٠ كوج (مقاومة ٢٠٠٧ أوم لكل ٢٠٠٠ قدم) على مسافات ٢٠ قدم كل واحدة وموصولة بمصدر الكهرباء بواسطة سلك طوله ٥٠٠ قدم (مزدوج)(مقاومة ٢٠١ أوم لكل ٢٠٠٠ قدم) لقا فان الفواتاج المطلوب لاعطاء ٦ أمير عبر الدائرة يتم حسابه كما يلي :-

فرق الجهد = شدة التيّار × القاومة.

القاومة = ١٠٠٠ × ٤٠٤ + ٢٠٠ × ٢٠٠١ = ٤٠٢ + ٤٠٠ = ٨١٦ أوم

مقاومة السلك (باستثناء الصاعق) هي بجسوع مقاومة سلك التغيير.

( ١٠٠٠ قىدم،،، رَرَّ أَوْمُ لَكُلُ ٢٠٠٠ قَـدم) ومقاومة ٢٠ قدم. وبِمَا أَنَّ السَلَكُ مَرْدُوجِ تَصْبِح ٤٠ قَدم قدم عيار ٢٠ كوج (٤٠ قدم، ٢٠ر١٠ أميم لكل ١٠٠٠ قدم).

يضاف اليها النماتية عشر وصلة الاضافية للسلك عبار ٢٠ كوج مقسومة على النالة

TOTYT = 1-07 x 17- 17- 27- X 1A

איני וייני וא

و بذا يعسب بجسوع مقاومة الاسلاك ٥٠٦ + ٥٠٨ = ٦٠٨ أوم

مجسوع مقاومة الدائرة الكهر باثية : ــ

معدلٌ مقايمة الإسلاك ٢ ر٪ أوم + مقاومة الصاعق ٢ ر - أوم = ١٠٨ أوم

فرق الجمهد = المقاومة × شدة التيار / فرق الجهد= ٨٠٨ × ٢ = ٨٠٢٥ فولت لقا فان الدائرة بمكن تفجيرها بواسطة تيار قوته ٦ أمبير. وفرق جهله ٣٠ فولت.

(c) حساب احتياجات القوة لتيار موصول بالتوالي والتوازى تـــ

الدائرة الكهر بالية الموصولة بالتوالي التوازي يتم عملها بتوصيل عدة بجموعات من الصواعق

# إلجِدول رقم (٣) معلومات لاستعمالها في حسابات التفجير الكهر باثي : --

ەر1 أميسر	١. التيار الطلوب لتفجير صواعق كهر بائية موصلة بالتوالي -	
ېر أمبير⊯عدد الصواعق	٧. الشيار المطلوب لتقجير صواعق كهربائية موصلة	
	بالتوازي	
٣ أوم.	ح. مقاومة صاعق كهربائي خاص	
٧ أوم × عدد الصواعق	<ul> <li>٤. المقاومة الكلية لصواعق موصلة بالتوالي</li> </ul>	
٢ أوم + عدد العمواعق	و الترارية الكلية لصواعق موصلة بالتوازي	

ه. المقاومة الكلية لصواعق موصلة بالتوازي
 ٦. مقاومة سلك النحاس حسب الأقطار المختلفة : \_\_\_

الملقساومية بالأوم	الماليال المالية			
لكل ١٠٠٠ قدم	رقدم لكل باوند)	القطر	الاستعماك	عدد الكوج
*) T *) T *) T *) T *) T *) T	V21 1727 71 173A 41 17A 17A 17A	1/1 1/1 1/1 1/1 11/1 11/1 11/1 11/1	كاف الاستعمالات الثقيلة الاستعمالات الثقيلة الاستعمالات الثقيلة كاف الاستعمالات الثقيلة تعطوط الاثارة خطوط الاثارة خطوط الاثارة خطوط رصاصية عادية خطوط رصاصية عادية خطوط مراصية عادية خطوط مراصية عادية خطوط مراوحة للتفجير	الكوج
	***	*-/1	سلك توميل عادي	4.

بشكل متوازى (الشكل ٦٣ ب) في هذه الحالة من العائرة يكفي م. ١ أمبير لتعجير كل من هذه المجموعات بنض النظر عن عدد الصواعق في كل جموعة. لحفًا فان الامبيراج الكلي يعادل م. ١ ضعف عدد المجموعات .

(١) مقاومة السلك :\_\_

مقاومة السلك يتم حسابها كما في حالة التوصيل بالتوازي.

## (٢) مقاومة الصواعق 🕰

مقاومة العواعق حسابها على قاعدة ٢ أوم لكل صاعق في أى من المجموعات مقسمة على عدد المجموعات من ١٠ صواعق كل عدد المجموعات من ١٠ صواعق كل عدد المجموعات من ١٠ صواعق كل مجموعة قان المقاومة الكلية للصواعق = ٢ أوم × ١٠ = ٢٠ أوم مقسومة على • مجموعات = ٤ أوم.

مثال حسابي :ــ

وهكذا تكون القاومة الكلية ٢٠٧٦ + ٦٠١ = ١٠٨ أوم + ١٨ أوم = ٢٠٦ أوم لان المقاومة الكلية تكون عموم المقاومات الجزئية في هذه الحالة الحد الادنى للفولتاج الطلوب لتفجير هذه الدائرة هو تــــ

فرق الجهد = شدة التيار × المقاومة

۲٫۱ × ۷٫۰× ۲۲ قولت

لمذا يمكن تفيجير الدائرة بواسطة مصدر كهر بائي فرق جهده ٧٢ فولت وشدته ٧٠٥ أمبير

من كل هذه الامشلة الحسابية نستنتج بان آنة التضمير الصغيرة لعشرة صواعق ذات تيار شدته • , 1 أسبير غير كافسة لاعطاء تيار كهر بالي لتضمير حتى الدائرات الكهر بائية الصغيرة سواءا موصولة بالتوازي او بالتوالي التوازي

#### سمة وحدث الطاقة :\_\_

ان الاصطلاح او الشسمية امبيراج ... فولتاج لوحدات الطاقة او مولد الكهر باء تستعمل الشحديد عدد المجموعات من الصواعق التي يمكن وضعها في دائرة كهر بائية بالتوازى التوافي وكذلك عدد الصواعق في كل مجموعة .

من اجل حساب سعة المولد تتبع الخطوات التالية :ــــ

- (١) نقسم عدد امبيراج المولد على ١٠٥ لتحديد عدد المجموعات التي يمكن وصفها بالتوازى.
- (٢) نـقــــم عـدد فولتاج المولد على عدد امبيراج الدائرة (٩,٥ × عدد المجموعات) لتحديد الحد
   الاعلى من المقاومة بالاوم الموجودة داخل الدائرة .
- (٣) تنظير مقاومة أسلاك التوصيل واسلاك التفجير من المقاومة الكلية المسموح بها والتي تحت
  حسابتها في الفقرة (٣) اعلاه. والناتج هو عبارة عن المقاومة المسموح بها للصواحق داخل الدائرة
  الكهر بائية.
- (٤) لعملية حساب الحد الاقمى من العمواعق لكل مجموعة نضرب المقاومة المسموح بها
   للصواعق داخل الدائرة بعدد المجموعات ثم نقسمها على مقاومة كل صاعق (٢٠٠ أوم).

#### مثال بے

افترض جهاز تفجير فيه.

- (١) ٣ كيلووط، ٢٢٠ فولت، هر١٣ أمبير(مولد الكهرباء).
  - (٢) دائرة كهر بائية تحوى داخلها على صواعق خاصة.
    - (٣) سلك ثنالي طوله ٥٠٠ قدم.
    - (٤) سلك توصيل عبار ٢٠ كوج طوله ٢٠٠ قدم.

والان من هذه المعطيات نقوم بعملية حساب الحد الاعلى من الصواعق في كل مجموعة وعدد المجموعات المسموح بها في الدائرة الكهر بائية كما يلي :\_\_

٩ ١٣٠٠ م ١٠ = ٩ (عدد المجموعات الممكن وصلها بالتوازي).

٢٢٠ + (م. ١ × ١) = ١٦.٢ أوم (الحد الاقصى من المقاومة المسموح بها للتيار)

مشاومة الاسلاك هي عبارة عن مجموع مقاومات أسلاك التفجير وتصف مقاومة أسلاك التوصيل

- ۲۰۰ × ۲ر ۱۰ = ۱ أوم (أنظر الجدول رقم ٤)

اذا ما تم استعمال ملك التوصيل كاملا في توصيل المجموعات والدائرة موصولة بالمواد يواسطة مسلك التضيع كاملا عندها تكون بجميع مقاومة الاسلاك يسلوى ١٠٦،٤ هـ ١،٤ أوم ١٩٠٣-١٧٧- هوه أيم وهي الحد الأعل من المقاومة المسموح بها للمسوامق في الدائرة الكهربائية. الحد الاعل من الصواعق لكل بجموعة = حدد ١٠ ٢٩ أي ٢٩ ـ ١٠ ماعقا.

## (٥) النفجيرالكهربائي الثاني للزديج

الشطبيق هذه التسمية لدى استعمال جهازى تفجير كهر بائيين مستقلين كل عبوة يجب ان تحسوى على بـادئين كهر بائيين (الشكل ٦٤) يظهر الطريقة السليمة لتركيب وسيلة تفجير ثنائية مزدوجة. وهذه الطريقة تكون عملية عندها يكون هناك منسع من الوقت لتركيب العبوة ونشيسها كما في برامج التدريب .

# 

كل عبوة تحوى بادىء كهرباتي و بادىء غير كهربائي (أما أن بكون بواسطة صاعق طرقي او فشيل مشقجر) أما إذا كانت هناك عبوات متعددة براد تفجيرها مرة واحدة يجب استعمال الفئيل التفجر.

الشكل(٦٠) يبين لننا التطريقة السليمة لتركيب هذه الوسيلة الثنائية المختلطة عمليا، يجب تركيب الوسيلة اللاكهر باثية اولا قبل عمل الدائرة الكهر بائية وذلك للقيام بعملية التفجير اذا ما حدث ظرف طارىء لا يسمح بالبقاء في المتطقة.

إن كمل ما تم ذكره سابقاً ينطبق في حالة توفر المواد والتحكم في السوق... اللغ اما اذا لم تكن تتوفر بسبب أو لأخر فتذكر هنا كيفية الحصول عليها والبدائل.

## (أ) الأسلالة :...

من الممكن استعمال اسلاك كهربائية او اسلاك عنصصه للاتصالات السلكية في عملية التضجير مع مملاحظة انه كلما قل قطر السلك زادت مقاومته للتبار الكهربائي وصغر حجمه وقل وزنه. اما اذا ازداد قطر السلك زاد الوزن والحجم وقلت المقاومة وصحب نقله.

وقبيل استحسال اي سلك في عملية تفجير يجب فحصه في منطقة بعيدة عن منطقة التفجير التأكد من صلاحيت.

#### (ب) مصدر العاقدي

(١) يمكن استخدام بطارية السيارة المشحونة (حيث تعطي من ٦ - ١٢ فولت + ٢٠٠٠ أمبير

خلال فترة قصيرة من الزمر)ولكون هذا الفولتاج منخفض لذلك ينصح باستعمال

طريمة الشوصيل بالتوازى (بدلا من التتالي والتتالي ــ التوازى) و يكون سلك التفجير دو قطر اكبر من العيار ١٨ كوم .

(٢) يمكن استخدام بطاريات الفلاش (البطاريات الجافة) حيث فرق جهد كل بطارية هو
 هـ ١ فولت وقوة النيار ٦ أمير لفترات قصيرة من الزمن مع ملاحظة أن بطارية واحدة منها تكفي
 فقط لتفجير صاعق خاص واحد وسلك تفجير قصير لذا يجب استعمال أكثر من بطارية واحدة.

(٣) مولدات الكهرباء التي تعمل عن بعد: حيث يمكن استعمالها كمصدر كهربائي للتغجير.
 (٤) الشيار الكهربائي المنزلي: حيث انه يمكن استعمال التبار المباشر في تفجير الصواعق،
 وكذلك يمكن استعمال التبار المتبادل و يفضل النبار ٢٢٠ فولت ٦٠ ذبذبة بدلا من ١١٠ فولت
 ٢٥ ذبذبة .

#### (ج) وسائل قحص الاسلاك والتوصيلات:\_\_

للقيام بفحص ما أذا كان هناك ماس في اسلاك التفجير عكن استعمال مصدر كهربائي كالبطارية الجافة بدلا من الجلغانوبيتر. حيث يوصل سلك باحد اطراف البطارية والسلك الاخر يستم خسربه في الطرف الثاني من البطارية. فاذا ما حصل هناك شرار نتيجة ضرب السلك فهذا يعني أن هناك دورة كهربائية تما يعني وجود ماس في السلك . نوصل طرفي الاسلاك يعشهما شم تعييد التجربة فإذا لم تلاحظ حدوث شرار فهذا يعني أنه هناك انقطاع في هذه الاسلاك او أن التيار ضعيف لذلك نستعمل وسيلة اخرى للفحص وهي باستعمال بوصلة أو سكين أو مفك أو مع قطعة حديدية صغيرة حيث توصل الاسلاك ( الطرفين ) بالموصلة أو السكين أو المفك والعطرفين الاخريان يوصلان بالبطارية فإذا تحركت أبرة البوصلة فهذا يعني وجود تهار. أما السكين أو المفك السكين أو المشكل الشكين أو المفتاء المعتبدية الصغيرة اليه. و بهذا السكين أو المفتاء معرفة ما أذا كان هناك ثيارا أو لا . (الشكل ١٧).

( ملاحظة : ــ الاسلاك ذات القطر الصغير والمقاومة العالية قد تنصهر او تسخل الى درجة الاحرار بسبب التيار الكهربائي ).

## 59999



الشكل ۴۹

عبوة فيترات الأموتيوم مزودة بجهاز تفجير غير كهربائي

وهبع الصاعق






(ب) ٢- اربط ما حكام حول الخرطوشة ﴿ ﴿ أَنَّ ١ اعدل تَقِياً بواسطة طرف الكماشة





(ج) ٣\_ أدعل الصاعق والفنيل



(٥) المد أربط باسكام مع القتيل

توصيل الديناميت بوسيلة التضجير من طوف الشكل ۳۰



الشكل ٣١

طرطة بديلة لوصل الديناميت من الطرف





توصيل الديناهيت بوسيلة التفجير من جانيه الشكل ٣٣



النكل ٢٣

عيوة تبترات الإموتيوم مزودة ابطنيل متلجر





الشكل ٢٩









الشكل . .



الشكل 11



الشكل ١٦



الشكل ٢٤



الشكل 11

وسيط التضجير اللاكهر بالآية الزدوجة لميوات بسيطة




الشكل دع

















النكل ١٩ (١-د)




















الشكل (٩٩)

















ألشكل(44)






طريفة تثبيت اللفات






الشكل (14) طريقة التفجير الكهربائي النتائية



الشكل (۱۳)



الشكل (٦٦) طريقة توصيل البطاريات الجافة لتغيير مواصفات القولتاج أو الامبيراج.



الشكل( ۱۷ \_ أ )



الشكل (١٧ـب)

### (أ) معلومات عامة:\_

ان الشأثير الذي تحدث النجوة المتفجرة على هدف ما تخضع الى عدة عوامل منها نوع العبوة وكسيتها والوضع النسبي للمتفجرات ووضع الحدف لحظة التفجير والخواص الفيزيائية للهدف، ونوع وكمية الوسط عندما يتم التفجير.

ان المهارة والنفدرة على احداث اكبر تأثير من المادة المتفجرة على هدف ما يعتمد على خبرة الاشتخاص المستؤلين عن عسلية التضجين وعددهم قليل لذلك من اجل أولتك الذين لا تتوفر عندهم خبرة طويلة في هذا الحقل سوف نورد لهم بعض الحسابات التي ترشدهم الى طرق العمل والاستنفادة القصوى لذلك عليهم اثباع المعادلات المذكورة والقوانيين والقواعد كدليل يعتمدون عمليها في عملهم حيث ان هذه المعادلات والقوانيين والقواعد ناتجة عن تجارب في ظروف جوية مستغييرة ومستنوعة ونتهجة اختبارات عملية من المعروف ان التأثير اللى تحدثه العبوات من نفس المادة التفجرة تتناسب طرديا مع وزنهاء أن هله الطاقة الناغبة تنتشر في كافة الاتجاهات المحيطة بالحبوة عند التفجير نما يعطي تأثيرا على كل جسم يتواجد حولها سواءا أكان في الهواء أو الماء او تحت الارض أو الجسم من الكونكريت أو المعدن .... الخ، لحذًا فأن العبوة الموضوعة داخل الهدف بالحكام، فان تأثير الطافة يكون على كل اجزاء الهدف المحيط بهذه العبوة و بذلك يكون الشممير على اقتصاه. وإذا لهم يبكن هناك تجانس في قوة ومقاومة أجزاء المدف حول العبوة فان السَّاثير التنميري يتركز اكثر على المنطقة الاضعف من الهدف. وأما اذا تم وضع العبوة في وسط غير مشجانس ( أكثر من مادة عيطة بها ) مثلا بين الارض والكونكريت، فان النوجه التغجيرية تستشر في الحواء بسهولة اكثر من الارض والكونكريت اللذان يقاومان انتشارها. لهذا فان جزماً مسغيراً من الموجة التضجيرية يؤثر على الكونكريت، ولاحداث تأثير اكبر يجب زيادة كسية المادة المتقجرة حشى يتم تكسير وتلمير الهدف، وباستعمال مادة اكثر كثافة من المواء حول المادة المتفجرة الملاصقة للهواء، مما يدلع بالموجة التفجيرية باتجاه الهدف، وبهذه الطريقة يكن توفيرها بـنسبة ٧٠ ٪ من المادة المتفجرة لاحداث نفس التأثير في الهدف .أما في الاغراض التخريبية وفي حرب المصابات يجب توفر عامل الحكمة في استعمال المواد المتفجرة لصعوبة الحصول عليها.

### (جـ) قانون ثامب : الشكل (٧٠)

وفي حالة عدم معوفة المادلات المتبعة لحساب الفولاة نتبع الطريقة العامة التالية: ـــ نشكل قالب ال سي ـــ ٣ او ال سي ـــ ٤ بطريقة يكون فيها اكثر علوا أكثر عرضا و يكون طوله بطول المساحة المراد قطعها وقد اعطت هذه الطريقة درجة كبيرة من النجاح

## (د) قطع السكك الحديدية: \_\_\_

ان الفولاذ المستعمل في السكك الحديدية يدخل في تركيبه نسبة عالية من الكربون عما يجعله اكثر قساوة واقل مرونة من فولاذ التركيب او غيره لذا فائنا تحتاج الى كمية اقل من المتفجرات القسطمه. ولاجل قطع ما وزنه ٨٠ باوند من السكة الحديدية نضع قالب تي ان تي وزنه نصف باوند على مقطع السكة وللاوزان الاكبر نستعمل باوند واحد من ال تي ان تي

## (٢) الحديد الصلب ( الصب ): --

يستعسل كثيرا في العساعة مثل اسطوانات البخار، قطع غيار السرعة، قواعد الآلات والماكيسات ... الخ يمكن التعرف عليه بسهولة حيث يكون سطحه حبيبات وزاو با دائرية و يستعسل لحمولات عالية، وهو هدف جيد في اعسال التخريب حيث انه يحتاج الى عناية كبيرة للاصلاح وقد يستحيل ذلك اذا ما ثم التفجير عليه حيث انه في معظم الحالات اذا ما حصل اى تشقق في قطعة حديد مصبوبة قانه يتم تغييرها حيث لا يمكن اصلاحها .

ان نسبة الكربون فيه عالية جداً حيث تجعله صلب جداً ولكنه قابل للكسر بسهولة لا توجد ال نسبة الكربون فيه عالية جداً حيث تجعله صلب جداً ولكنه قابل للكسر بسهولة فاننا نحتاج الى صعادلة التحديد كمية المتقجرات اللازمة لقطعة ولكن لكونه قابل للكسر بسهولة فاننا نحتاج الى كسيات اقبل بكثير من تلك المستعملة في قطع الفولاذ من نفس الحجم وهذا يتم اكتسابه بالخيرة اثناء التدريب.

## (٣) وضع العبوات

من المهم جداً اثناء وضع العبوات ان توضع بشكل ملاصق غاما للهدف حيث ان وجود فقاعات هوائية بالرغم من صغرها قد تمتص موجة التفجير وتبددها بما يقلل من تأثير الانفجار على الحدف. كما ان الاهداف الموجودة فيها روايا يصعب وضع قوالب في ان في فيها لذلك ينصح اما اذا تحلب الوضع تشبيت العيوة على جانبي الهدف لذلك يجب وضع العيوة بطريقة متشاظرة (أى لا توضع الواحدة مقابل الاخرى بل يتم ترك مسافة) وذلك كما في المقص (انظر الشكل ٧١) حيث اذا ما وضعت الاولى مقابل الاخرى مباشرة فان ضغط انفجار الاول يصطدم بضغط انفجار الثانية المقابلة ولا تحصل عملية القص.

واما بالنبة للقضان والالواح والكابلات المعنية فيعد عملية حساب العبوة اللازمة نقسم الى قسمين يوضعان في جهات عشلقة وذلك لانها اذا وضعت في جهة واحدة فانها قد تطويها او تشبيتها فقط ولا تقطعها والشكل (٧٢) يبين لنا كيفية وضع العبوات على انواع متعددة من اشكال التركيبات والاهداف و يلاحظ بان العبوات الصغيرة هي ثابتة الوزن والشكل واذا ما تطلب الامر يمكن قضها او حفها بطريقة تلامس الهدف دون التعرض للفتيل المتفجر، او يمكن قصها من النصف و يلاحظ ايضا في الشكل (٧٧) أن العبوات ملاصقة تماما للهدف ومشتة عليه وهذا التشبيت ضروري جداً خاصة في الاهداف المتحركة او ذات الاهتزاز حيث يتم التبيت بواسطة الربط او البلاستر او أي مواد لاصقة تجارية اذا ما كان الوزن خفيفا ويمكن استعمال المعنياطيس، تشبيت العبوات في الاهداف الحديدية، وعندما يتم تفجير الاهداف المدنية فانها لا تنطلق باتجاه منطقة صديقة يجب وضع العبوات كما في الشكل ٣٧ في اتجاه مضاد بالاضافة لا اجراءات الوقاية التي يجب ان يتخذها الاشخاص الموجودين اثناء عملية التفجير عندما يراد للى اجراءات الوقاية التي يجب ان يتخذها الاشخاص الموجودين اثناء عملية التفجير عندما يراد شعمير الات او ماكيدنات (كالمحركات الكهر بائية والمولدات والتوربينات وعدة الماكينات منطقة عدية العبولات عليا بقدر الامكان

#### (ج) قطع الخشب بـــ

(١) محكن تدميرها بواسطة الحرائق وقطعها بواسطة المتفجرات وتستعمل التفجرات في حالة اذا ما تطلب الوضع توفر عامل زمني بين البدء بالعملية والتفجير. كما أن وضع العبوة داخل الهدف يوفر كمية كبيرة من المتفجرات وهذا يتم أذا توفر الوقت الكافي بين عمل الحفرة وتثبيت المادة المتفحة.

#### (٢) حسايات العبوة :ـــ

- (أ) معادلة للتثبيث الخارجي للعبوة عن الحدف ;

```
النظام البريطاني
```

الوزن = (قطر المدف)٢ بالانش المربع

النظام المترى

الوزنء تبلر الهدف بالسنتيمتر

قاذًا ما نظرتا إلى الشكل ٧٤ فان الحسابات تكوم كما يلي: ــ

- ۲۱۱ - ۱۲۹۳ و اوسان الوزن= (۱۲)۲ البزن

4(\*\*\*)

اذن تستممل أما ٣,٦ بأوند من أل تي أن تي أو ٦,١ كيلو غرام منه لقطع الهدف.

(٢) لقطع الخشب ذات مقطع مستطيل أو مربع فالمعادلة تكون :ــــ

الوزن = المساحة بالاتش المربع أو الوزن = المساحة بالسنتم " انظر الشكل (٧٠)

الوزن= ۲۰×۱۰ = ۳ باوند او الوزن= ۲۰×۲۰ = ۲،۳۱ کیلوغرام

اذن تستعمل ثلاثة باوندات من ال تي ان تي أو ٢٦،١ كيلوغرام منه لقطع الهدف

### (ب) معادلات لوضع العبوة داخل الهدف: "

(١) اذا كان الشكل دائرى والقياسات تتطابق مع الشكل ٧٤ :-

وزن العبوة = (قطر المدف)٢ بالانش المربع أو مربع الملاق بالسنتيمتر المربع

] Iff [(IT) ] ـ (٣٠) ـ ١٥٧، باوتـدتي ان تي ٩٠٠ - ٢٥٧، کيلوغرام 10. تي ان تي

أذَن تستعمل ٦٠ ، باوند أو ٧٥٧ غرام من مادة ال تي ان تي داخل الهدف لقطعه

(٣) اذا كان شكله مربع أو مستطيل :-

الوزن= المساحة بالانش المربع - أو= المساحة بالسنتيمتر المربع

```
النظام البريطاني
```

الوزن = (قطر المدف)٢ بالانش المربع

النظام المترى

الوزنء تبلر الهدف بالسنتيمتر

قاذًا ما نظرتا إلى الشكل ٧٤ فان الحسابات تكوم كما يلي: ــ

- ۲۱۱ - ۱۲۹۳ و اوسان الوزن= (۱۲)۲ البزن

4(\*\*\*)

اذن تستممل أما ٣,٦ بأوند من أل تي أن تي أو ٦,١ كيلو غرام منه لقطع الهدف.

(٢) لقطع الخشب ذات مقطع مستطيل أو مربع فالمعادلة تكون :ــــ

الوزن = المساحة بالاتش المربع أو الوزن = المساحة بالسنتم " انظر الشكل (٧٠)

الوزن= ۲۰×۱۰ = ۳ باوند او الوزن= ۲۰×۲۰ = ۲،۳۱ کیلوغرام

اذن تستعمل ثلاثة باوندات من ال تي ان تي أو ٢٦،١ كيلوغرام منه لقطع الهدف

### (ب) معادلات لوضع العبوة داخل الهدف: "

(١) اذا كان الشكل دائرى والقياسات تتطابق مع الشكل ٧٤ :-

وزن العبوة = (قطر المدف)٢ بالانش المربع أو مربع الملاق بالسنتيمتر المربع

] Iff [(IT) ] ـ (٣٠) ـ ١٥٧، باوتـدتي ان تي ٩٠٠ - ٢٥٧، کيلوغرام 10. تي ان تي

أذَن تستعمل ٦٠ ، باوند أو ٧٥٧ غرام من مادة ال تي ان تي داخل الهدف لقطعه

(٣) اذا كان شكله مربع أو مستطيل :-

الوزن= المساحة بالانش المربع - أو= المساحة بالسنتيمتر المربع

أون » ، ٢٤ - ٢٤ - ٢ هـ كـذا ٢ × ٩٠٧ - ١٩,٤ كيـلوغرام يضاف اليها ١٠٪ لتصبح

۲۱٫۳ کیلوغرام

(1) معادلات لحساب العبوات داخل الهدف: انظر الشكل (٨٠)

من الممكن استعمال الحشوات الجوفاء لاحداث تقوب داخل الهدف وذلك لوضع العبوات داعمل هذه الشقوب طبحا من الممكن استعمال هذ الطريقة اذا كان الحدف في ايدى صديقة حيث ان الانفجار الاول يلفت نظر المدو.

بعد وضع العبوة داخل التقب تغطي بالطين او التراب الميلل يتم حسابها بالطريقة التائية : -

و= (٤٠٣٤) ×م كلقم ر= (ر) ۲×ك×م باوند أو كيلوغرام من ال تي <sup>ان تي</sup> و ; باوند من ال تي الله تي ر: ٣ قلم ۹ دیستر ك (للكونكريت العادي) = ١٠٧ 1570 -: 6 ٢٠٦٢ - ٨١١ باوند اڈا و- (۲)۶×۷ر۰×۱۰۲۰

يضاف اليها ٢١٪ لكوتها أقل من ٥ باوند= ١٨ و١ + ١٩ م ٣ - ١٢ باوند

من عبرة ال تي ان <sup>ا</sup> تي . ۲۲۸ = ۳ره کلنم اوو= (۱)۲×۲ر۰×۴۴ر۱=

يضاف اليها ١٠٪ = ٥٣٠، ٢٠ ٢ و ٥ = ٨٣. ٥ كلفم من ال تي ان تي

إن الكسية الكلية من المتقجرات الطلوبة يتم تحديدها بواسطة عدد العبوات المطلوبة لتدميرها قاعدة المدف المدف بواسطة المعادلة التالية : ــــ

عدد الميوات = ع × . ٣٠ ه عيوات × ١٦٢ = ٥ ر٦ ياوند

إذا تحتاج الى ٦٠ باوتد من المتفجرات أو.

ن = ٩١ = ٥، ٥ ×٨ر٥ = ٢٩ كلفم من المتفجرات تي ان تي

## (٥) وضع وتنبيت العبوات : ـــ

يجب تشبيت العبوات على الهدف حيشما أمكن إما إذا ما تطلب التدمير كميات كبيرة من المشفجرات فيكون هذا صعباً إلا أنه من الطلوب أن يكون قاس بين العبوات والهدف الشكل ٨١ يبين بعض تقنيات تثبيت العبوات.

## (٦) تأثير عبوات المتفجرات الغوية : ـــ

أن السبوات من المشفجرات القوية إذا ما كانت ملاصقة لمواد شبيهة بالكونكريت فانها تنعطني مسدمة انتفجار قوية مما يؤدي الى كسرالمواد أو تدميرها معطية شظايا كثيرة على سرعة عالية جداً لذا يجب إنواه الأشخاص من منطقة الشفجير، أما العوات الموضوعةُ عل الكوتكريت المقوى فانها تؤثر فقط على الكونكريت نفسه أما قضبان الفولاذ الحاملات فقد تسشنني وتضطري أما القضبان القريبة والملامسة للعبوة فقد تنكسر وتتفتت الاااذا كانت العبوة كبيرة جدأ.

# (هـ) المتفجرات الشاطرة (تستعمل للشطر وللحقر): --

وهـي تــــــمل لعمل حفرات في الطرق والمهرات كمع مرور الأشغامى أو السيارات عبرها المذلك تستخدم كميات كبهرة من المتفجرات لعمل حفره عمقها على الأقل ه قدم وعرضها ١٥ العصابات لتعطيل المرور ووصول الاتبعادات .

#### حقسر الطسرق: --

إنه لمن الضروري تكسير طبقة صلبة من الاسفلت وذلك لعمل حفرات توضع فيها العبوات . هذا من الممكن عمله بواسطة وضع العبوات! لمضطاؤمن الأعلى على سطح الاسفلت وتكفي عبوة من ال ثبي أن تبي وزن باوناد وأحاد الحضر إنشين من الاسفلت بحيث يجب تنظيتها (العيوة) بواسطة ماد سمكها ضعفي سمك الاسفلت ثم يتم حقر الحقر بعمق متجانس كما في الشكل (٨٢) هــذا الــعمق يجب أنَّ يكون على الأقل ؛ قدم والحفريفصل بعضها عن الآخر ه أقدام بين وسبط كبل حندرة وأخرى على عرضي الشارع أو الطويق أما إذا ته عمل لمفرة بواسطة آلة صغيرة الشطر لذا يجب توسيعها لادخال العبوة حسب (الشكل ٨٣) هذا التوسيع يلائم فقط . الأرض الصلبة أما الحفرة الأولى قيجب أن يتم عملها بأكثر من باوند واحد ثم نزيد الكبية لاحقاً مع مِبلاحظة أنه يجِب أن تشرك قشرة تصف ساعة لكي تبرد الحقرة أما إذا لم يتوفر عامل الوقت فيسكن تبريدها بالماء وهذا مهم جنأ حتى لا يمصل حوادث تفهجر تتيجة الحرارة كما حصل سابقاً في مرات عدة أما الحشوات الجوفاء فيمكن استخدامها في عمل المفرحيث أن الحشوة الجنوفاء من نوع (١٢٩٣) فانها تعمل أحفرة يصل عبقها من ٣ ــ ٨ قدم اذا ما ثم وضعها على

عشو ٣ قدم عن سطح الشارع وهذا العسق يتأثر بالظروف الجوية ونوعيةوظروف الأرض حيث يجب ترك الحفر تبرد قبل وضع العبوات فيها لاحقاً .

يتم وضع باوند واحد من ال تي أن تي لكل قدم عمق ثم تغلق الحفر بالتراب بحذر حتى لا تتلف البواديء والصواعق.

#### (٣) حفر الطرق الغير معبدة : ...

إن وضع عبوة واحدة زنة ٥ باوند على عمق ٥ قدم وفي وسط الطريق كافية لأحداث حفرة عسمقها ٦ أقدام وقطرها ١٢ قدماً مع المحتلاف بسيط في هذه الأرقام نتيجة ننوع التربة. الشكل (٨٢) طريقة عمل الثقوب لحفر الطريق.

#### ووووو

# (أ) المتفجرات الرئيسية في العالم: \_\_

إن تركيب معظم المواد المتفجرة كان معروفاً على مستوى دولي منذ سنين عديدة في كثير من بـلاد الـمـالـم وتـــمـنع المتفجرات كال تي أن تي والديناميت والبلاستيك (مثل ال سي ــــ ٤) بالاضافة إلى أنواع أخرى كم تم التطرق لها في الأجزاء السابقة.

أما السبب الرئيسي في أن دولة تهتم بانتاج مادة متضجرة معينة أكثر من مادة أخرى فيعود إلى اعشبارات اقتصادية، فمثلا بلد ما يعاني من نقص في مادة التولوين فانه لا تهتم كثيراً بصناعة ال تمي أن تمي ويحمول اهمت مامه الى صناعة مواد متفجرة أخرى، كما تلاحظ أن تعليب المواد المتفجرة يرتبط بقوتها التفجيرية فمثلا نيترات الأمونيوم هي مادة ضميفة ولتدمير هدف ما تحتاج الى كـمـيـة كبيرة منها، لذلك نجد أن العبوات الجاهزة من هذه المادة تحتوي على عدة باوندات من الوزن أو عدة كيبلوغرامات وفي الجدول رقم (٧) نلاحظ أن دولا متعددة تستعمل تلك المتنفجرات التي صنفها العلماء بأنها مواد ذات قوة انفجار عالية وذات تأثير جيد كما أن إنتاج نبوع معين مـن مـادة مـتـفــجـرة من قبل دولة ما يشبه هذه المادة المنتجة من دولة أخرى مع تغيير طغيف في بعض المواصفات مثل درجة النقاوة والكثافة، والمواد المضافة اليها... الخ يؤثر تأثيراً طفيفاً على مواصفات هذه المادة وقوتها التفجيرية ألا إنها كلها قد تجاوزت بنجاح التجارب في المارك وفي الاستعمالات وخاصة من ناحية الحساسية للانفجار والتباتية في التخزين. أما السارود القطني الرطب قد ينفجر بسرعة ١٨٠٠٠ قدم / ثانية وفي نفس الوقت فان المبارود القطنسي الجماف حساس جداً للصدمة ولا يمكن استعماله الا في البومنز (مكبر موجة التفجير) وفي الصواعق.

# المتفجرات المشتقة من النيتروغليسيرين : ـــ

الديناميت بانواعه التي ذكرناها سابقاً (كالجيلاتين والامونيا ... النح أن الديناميت بشكل حبيبات مناسب جداً لعمل الثقوب ولوضع العبوات وقد احتل مكان البارود الاسود في هذه العملية في معظم بلاد العالم وحساسيته أقل من الانواع الاخرى من الديناميت وذلك بسبب زيادة تيترات الامونيوم فيه أو أى مواد اخرى تضاف له لجمله بشكل حبيبات أما المديناميت نوع تربيل ٨٠٨ فهو يشبه الجيلاتين الا أن كثافته أعلى وحساسيته أقل وهو صلب نوعاً ما مظهر مطاطي حيث تزداد ليونته بازدياد درجة الحرارة ولونه يتغير من الاخضر الى البني وهو ينفجر بالطلقة.

# (د) أدوات اخرى: ــ

## (١)البواديء: ــ

كثير من المتفجرات غير حساسة للانفجار لذلك يجب وضع مادة حساسة للانفجار بينها وبين الصاعق وهذه المادة ونسميها بالبوستر أو مكبر موجة التفجير حيث تنفجر بأنفجار الصاعق وتقوم بدورها بتفجير المادة الاقل حساسية والعبوة كما وتسمى بالبادىء معظم البوادىء البريطانية الصنع معمولة من البارود القطني والتيتريل وزنها اونصة واحدة (٣١ غرام) تلائم الصاعق رقم (٨)

## ٢١/ الفتما المتفحان

تستعمل سواءا في الاغراض المدنية أو العسكرية قد تتكون من مادة ال بي اى تي ان أو ال تي ان تي ان أو ال تي ان تي أو أى مادة متفجرة قوية وحساسة تغطي هذه المادة بطبقة من القماش أو البلاستيك والبرصاص أو أى مواد أخرى عازلة وسرعة انفجارها قوية، ويجب تفادى ثنيها أو طبها حتى لا ينتج عن ذلك كسر في مجرى الحادة المتفجرة و يتوقف الانفجار بعد ذلك.

## (٣) الصواعق: -

امها معظمها شبيهة بالبريطانية رقم (٦) ورقم (٨) وقد تختلف عن بعضها في الطول أو القطر.

# التعامل مع المتفجرات وفحصها : --

أن مواصفات أى مادة متفجرة لا يجب أخذها كأمر مسلم به مسبقاً بل يجب فحصها وذلك لتغير مواصفاتها مع مرور الزمن.

(١) فحص وحدة التخليف (العلبة؛ القالب، الخرطوشة) لمعرفة السوائل التي تحرجت من السعلح فاذا ما كان هذا السائل هو النيتروغليسيرين الحارج من الديناميت يجب أتلافه فوراً.
 (٢) فحص حساسيته للطلقة : —

نضع مقداره باوند واحد من المادة المتفجرة ونطلق عليها النار من بندقية فاذا لم ينفجُر من خمس طلقات أو اكثر فاننا نعتبره في هذه الحالة غير حساس للاحتكاك أو الصدمة علماً بأن الديناميت بأنواعه ينفجر بالطلقة.

## (٣) تفحص تأثره باللهب تعمل ما يلي : ــــ

ناخذ ما يمادل اونصة واحدة من المادة (٣٦ غرام) ونضعها على ورقة أو اى مادة اخرى قابلة للاشتعال ثم تشعلها وندجب الى مكان أمين ونسجل ملاحظاتنا حول النقاط التالية : \_\_\_\_\_ لمن الهب ، سرعة الاشتعال وهل تنصهر المادة ام لا . كمية ولون الدخان الناتج . . . الخ وتقارنها مواصفات مادة متفجرة معروفة ويجب اعادة الفحص بين الفترة والاخرى لمعرفة ثباتية هذه المادة مع التخزين والوقت .

(٤) ولمعرفة قابلية المادة للانفجار بالصاعق العادى نضع وحدة من هذه المادة (كمية صغيرة)
 ونضع فيها صاعق فأذا لم تنفجر نضع صاعقين ثم ثلاث الى أن تنفجر كما في الشكل(٨٠)

	·		***************************************		Marine Commence of the Commenc	4411,5
الإغادال وأبيتي	अधा		الإي	" زيسا	يناني	Sel_Es
تية تريشل	تفاكاتسر باكو	لرينواد	بول يونفر شبرتغ	تلك	تي الآلي + فروقيل مع مواد للعري	تي الا تي
مگهریین محدیکیس	گوشهدو با کوباوگو مهکلونایت آو ـ شیشر با کو	ترينودو ميکساجيني تي — ا	مؤمیون میکلونایث میکسومین سی – ۱ بلامتیت نیرلیت نیرلیت	•	مطبرات بلاسبیکیة أوبی أي ــ ۱۲	سایگلیفایت می مد ۲ می سا
تي آي تي تي	مهاياكو	•	•	•	مطبيرات مركبة سي أي	ليغريل أوليتزيفيل
تي أي أن دي اس هش ١٩١٢	شزأي ياكو	•	كتافسوندشير		ي أي لي الا بنتولايت كردنتيكس (فيل مضير)	بي لي تي أن بينولايت يرماكيد (فيل معتبر)
جرومواهي امرزيت دينوما اونت مايسيت	آمید یا کو شونایا کو، شوان خوکو یا کو	نيترات الأموضوم بي الآتي شبيديريتي تولوال ۽ لميتال	أمين ساليتو	تیترات الامونیور تولیت	امینال و موتوبیل وسترالي	نيترات ال <sup>ا</sup> ميتين أماتيل
فريسوټين بيناموند ئي	وأينامايتو	•	ديطىيت		دینامیت و جوالا تین جولیمانیت تویلی د ۸۰۸۰ -	تیترونقیسیرین دینامیت و جلاتین متغیر
ميل نابت	ایشوکو یا کو شهموزي اوشهدایا کو هایشو یا کو	العامض البيكريك بيرتيني	حامض البيكريك	مهلونايت	سمامض الجبيكريك ليدرايت	ُ سلمش البيكريك (تي ان تي) لم يعد بستعس
يبروكسايس	•	•	•	•	البائرود القطني	
يرية أو فيل مغير.	ن کان مادة متقجرة تد	نه فيرممروف إذ			ه تعني آن المافة فكوطة مع مواد أخرى	

الجدول رقم (٥) لمتفجرات الرئيسية في العالم